



reset pass root in elastix

ابتدا سیستم را ریboot کنید سپس در گراب E را بزنید و سپس کلید enter روی خط kernel کلید E را فشار دهید و سپس در انتهای خط مورد نظر

single را با یک فاصله تایپ نمایید و سپس enter را زده و بعد از آن کلید b را بزنید .

بعد از زدن کلید b سیستم ریboot می شود و در خط زیر توقف مینماید

```
sh-2.05b#
```

سپس passwd root را تایپ نمایید و سپس کلید enter را بزنید

که در دو مرحله پسورد جدید را از شما میخواهد که وارد نمایید و سپس reboot را تایپ نمایید و سپس enter .

Reset pass web elastix

وقتی پسورد root سیستم را زدید و داخل سیستم شدید این دستور را بنویسید

```
/usr/bin/sqlite3 /var/www/db/acl.db "UPDATE acl_user SET  
md5_password = `echo -n newpass|md5sum|cut -d ' ' -f 1` WHERE  
name = 'admin'"
```

به جای newpass پسورد جدید خودتان را وارد نمایید .