

اضافه کردن زبان فارسی

به آدرس `var/lib/asaterisk/sound/pr` رفته و فایل های صدا را کپی میکنیم

کدهای زیر را به فایل `say.conf` اضافه میکنیم

```
[pr](digit-base,date-base)
```

```
_um:0 => num:${SAY:1}
```

```
_um:X => pr/digits/${SAY}
```

```
_um:1X => pr/digits/${SAY}
```

```
_um:[2-9]0 => pr/digits/${SAY}
```

```
_um:2X => pr/digits/20-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:3X => pr/digits/30-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:4X => pr/digits/40-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:5X => pr/digits/50-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:6X => pr/digits/60-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:7X => pr/digits/70-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:8X => pr/digits/80-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:9X => pr/digits/90-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:100 => pr/digits/hundred
```

```
_um:1XX => pr/digits/hundred-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:200 => pr/digits/200
```

```
_um:2XX => pr/digits/200-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:300 => pr/digits/300
```

```
_um:3XX => pr/digits/300-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:400 => pr/digits/400
```

```
_um:4XX => pr/digits/400-o, num:${SAY:1}
```

```
_um:500 => pr/digits/500
```

_ [n]um:5XX => pr/digits/500-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:600 => pr/digits/600

_ [n]um:6XX => pr/digits/600-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:700 => pr/digits/700

_ [n]um:7XX => pr/digits/700-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:800 => pr/digits/800

_ [n]um:8XX => pr/digits/800-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:900 => pr/digits/900

_ [n]um:9XX => pr/digits/900-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:X000 => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand

_ [n]um:1XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:2XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:3XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:4XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:5XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:6XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:7XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:8XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:9XXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:1}

_ [n]um:XX000 => num:\${SAY:0:2}, pr/digits/thousand

_ [n]um:XXXXX => num:\${SAY:0:2}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:2}

_ [n]um:XXX000 => num:\${SAY:0:3}, pr/digits/thousand

_ [n]um:XXXXXX => num:\${SAY:0:3}, pr/digits/thousand-o, num:\${SAY:3}

_ [n]um:X000000 => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/million

_ [n]um:XXXXXXX => num:\${SAY:0:1}, pr/digits/million-o, num:\${SAY:1}

```

_[n]um:XX000000 => num:${SAY:0:2}, pr/digits/million
_[n]um:XXXXXXXX => num:${SAY:0:2}, pr/digits/million-o, num:${SAY:2}
_[n]um:XXX000000 => num:${SAY:0:3}, pr/digits/million
_[n]um:XXXXXXXX => num:${SAY:0:3}, pr/digits/million-o, num:${SAY:3}

_[n]um:X000000000 => num:${SAY:0:1}, pr/digits/billion
_[n]um:XXXXXXXX => num:${SAY:0:1}, pr/digits/billion-o, num:${SAY:1}
_[n]um:XX000000000 => num:${SAY:0:2}, pr/digits/billion
_[n]um:XXXXXXXX => num:${SAY:0:2}, pr/digits/billion-o, num:${SAY:2}
_[n]um:XXX000000000 => num:${SAY:0:3}, pr/digits/billion
_[n]um:XXXXXXXX => num:${SAY:0:3}, pr/digits/billion-o, num:${SAY:3}

```

; enumeration

```

_e[n]um:X => digits/h-${SAY}
_e[n]um:1X => digits/h-${SAY}
_e[n]um:[2-9]0 => digits/h-${SAY}
_e[n]um:[2-9][1-9] => num:${SAY:0:1}0, digits/h-${SAY:1}
_e[n]um:[1-9]XX => num:${SAY:0:1}, digits/hundred, enum:${SAY:1}

```

به قسمت free pbx رفته و tools=>asterisk sip settings را این قسمت را اضافه میکنیم

Language	<input type="text" value="pr"/>
Default Context	<input type="text"/>
Bind Address	<input type="text"/>
Bind Port	<input type="text"/>
Allow SIP Guests	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
SRV Lookup	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Other SIP Settings	<input type="text"/> = <input type="text"/>
	<input type="button" value="Add Field"/>
<input type="button" value="Submit Changes"/>	

به آدرس Etc/asterisk میروید و این 4 تا فایل رو ویرایش میکنید و language=pr رو به انتهای این فایلها اضافه میکنید که دوتای اولی برای الستیکس و دوتای بعدی برای استریسک می باشد .

- 1. chan_dahdi.conf
- 2. queues_custom.conf
- 3. sip_custom.conf
- 4. sip_general_custom.conf

• در انتها به آدرس etc/rc.local رفته و کد زیر را اضافه میکنیم

asterisk-rx "say load new"

• سپس در انتها باید فایل Say.conf را mode=new قرار داده شود

abbask63@gmail.com

عباس کریمی